

Configuración de Infinitum Mail en Outlook 2013


Para configurar tu cuenta de correo de **Infinitum Mail**, cuentas con las siguientes opciones:

1. Configuración IMAP
2. Configuración POP3


1.- Configuración IMAP

Paso 1. Abre propiedades de correo.


En **Windows 8** despliega la barra lateral con la combinación de teclas “**Windows + c**” o desplazando el ratón a la derecha. Elige **Configuración** y da clic en **Panel de Control**.



En **Windows 7** ve al menú de **Inicio** , y da clic en **Panel de Control**.




El **Panel de Control** se encuentra por categorías, da clic en **Cambiar a Iconos Grandes**.




Configuración de Correo Infinitem Mail




Busca y selecciona el ícono de **Correo** y da doble clic con el botón izquierdo del ratón.



Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en **Mostrar perfiles**.




Paso 2. Creación de cuenta de correo. Para crear una nueva cuenta de correo, selecciona el botón **Agregar**.




Configuración de Correo Infinitum Mail




El Asistente para la configuración del correo electrónico te ayudará solicitándote el **Nombre del perfil**. Puede ser cualquier nombre que elijas. Se recomienda el nombre de usuario de la cuenta de correo. Para continuar, presiona el botón **Aceptar**.



En la siguiente ventana selecciona la opción **Configuración manual o tipos de servidores adicionales** y da clic en el botón **Siguiente**.



Enseguida selecciona la opción **POP o IMAP** y a continuación da clic en **Siguiente**.



A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Su nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com*
Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante:	imap.infinitummail.com

Configuración de Correo Infinitum Mail



Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com*
Contraseña:	Contraseña asignada por el correo electrónico.


*Ingresa la Dirección de correo electrónico: usuario@dominio, donde **usuario** es el nombre de tu cuenta y **dominio**, es alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.


Enseguida da clic en el botón **Más configuraciones**, y da un clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.

Configuración de Correo Ininitum Mail



Enseguida da clic en la pestaña Avanzadas y a continuación proporciona la siguiente información como se muestra:

Servidor de entrada (IMAP):	993
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada	SSL
Servidor de salida (SMTP):	465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada	SSL




Ahora da clic en **Aceptar**.


Configuración de Correo Infinitum Mail




Posteriormente da un clic en el botón Probar configuración de la cuenta para realizar un test de conexión, como se muestra en la siguiente pantalla, al terminar da clic en el botón **Cerrar**.



La siguiente pantalla muestra la terminación de la configuración de la cuenta de correo. Da clic en **Finalizar**.



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de InfinitumMail!


Configuración de Correo Infinitum Mail




2.- Configuración de Correo con POP

Paso 1. Abre propiedades de correo.


En **Windows 8** desplegar la barra lateral con la combinación de teclas “**Windows + c**” o desplazando el ratón a la derecha. Elige **Configuración** y da clic en **Panel de Control**.



En **Windows 7** ve al menú de Inicio , y da clic en **Panel de Control**.




El Panel de Control se encuentra por categorías, da clic en **Cambiar a Iconos Grandes**.




Configuración de Correo Infinitum Mail




Busca y selecciona el ícono de **Correo** y da doble clic con el botón izquierdo del ratón.



Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en **Mostrar perfiles**.




Paso 2. Creación de cuenta de correo. Para crear una nueva cuenta de correo, selecciona el botón **Agregar**.




Configuración de Correo Infinitum Mail




El Asistente para la configuración del correo electrónico te ayudará solicitándote el **Nombre del perfil**. Puede ser cualquier nombre que elijas. Se recomienda el nombre de usuario. Para continuar, presiona el botón **Aceptar**.



En la siguiente ventana selecciona la opción **Configuración manual o tipos de servidores adicionales** y da clic en el botón **Siguiente**.



Selecciona la opción **POP o IMAP** y a continuación da clic en **Siguiente**.



A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Su nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com*
Tipo de cuenta	POP3
Servidor de correo entrante:	pop.infinitummail.com

Configuración de Correo Infinitum Mail



Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com*
Contraseña:	Contraseña asignada por el correo electrónico.


*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio**, donde **usuario** es el nombre de tu cuenta y **dominio**, es alguno de los siguientes:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

Enseguida da clic en el botón **Más configuraciones**, y da un clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.


Configuración de Correo Ininitum Mail



Da clic en la pestaña **Avanzadas** y a continuación proporciona la siguiente información como se muestra:

Servidor de entrada (POP3):	995
Selecciona la opción:	Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Servidor de salida (SMTP):	465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL

Si deseas puedes seleccionar las opciones **Dejar una copia de los mensajes en el servidor** y posteriormente seleccionar **Quitar del servidor el eliminar de "Elementos eliminados"**.




Ahora da clic en **Aceptar**.


Configuración de Correo Infinitum Mail




Posteriormente da un clic en el botón **Probar configuración** de la cuenta para realizar un test de conexión, como se muestra en la siguiente pantalla, al terminar da clic en el botón **Cerrar**.



La siguiente pantalla muestra la finalización de la configuración de la cuenta de correo. Da clic en **Finalizar**.



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de InfinitumMail!