


**CAMBIAR
OFERTA**



**NUBE PÚBLICA
EMPRESARIAL
TELMEX**

CAMBIAR DE OFERTA DEL SERVICIO DE MÁQUINA VIRTUAL

OBJETIVO:

Conocer el proceso para Modificar el tamaño de su Máquina Virtual o Cambia de Familia de cómputo.

IMPORTANTE:

Únicamente el usuario administrador puede Modificar el tamaño de las Máquinas Virtuales o de Cambiar de tipo de Familia de cómputo.

El usuario debe ejecutar este proceso toda vez que desee cambiar su oferta de cómputo contratada.


El idioma que presenta el portal web del servicio depende de la configuración del explorador web del usuario.

CAMBIAR DE OFERTA DE SERVICIO

Nube Pública Empresarial TELMEX




1.-Ingrese al portal de VCloud Director y seleccione el VDC de su organización.




2.- Apague la Máquina Virtual que desea Crecer o Decrecer en tamaño; este punto es muy importante ya que para realizar esta acción su Máquina Virtual debe estar apagada.


I. Accede a su VCD y desde el menú seleccione la opción Máquinas virtuales.





II. Seleccione la Máquina Virtual que desea apagar y de clic en "ACCIONES"



III. De clic en Apagar y confirme la acción.



3.-Dirigete el menú y seleccione la opción de bibliotecas, al seleccionar la opción de Biblioteca de servicios tendrá acceso a las opciones de autoaprovisionamiento ágil que tenemos para usted.




CAMBIAR DE OFERTA DE SERVICIO

Nube Pública Empresarial TELMEX




4.-Seleccione la opción de Cambio de oferta.




El portal le mostrará los nombres de las Máquinas Virtuales en estado de "Apagado".

5.-Seleccione la Máquina Virtual que desea Modificar.



6.-Seleccione el tipo de oferta deseada.



CAMBIAR DE OFERTA DE SERVICIO


Nube Pública Empresarial TELMEX



Recuerde que existen tres familias de cómputo dentro del servicio:

	Creer o Decrecer entre ofertas de Familias del mismo tipo.	Cambio de Familia y de oferta de servicio.
Máquinas Virtuales de Propósito General (PG).	PG1.2vCPU-2GBRAM PG2.2vCPU-4GBRAM PG3.4vCPU-8GBRAM PG4.8vCPU-16GBRAM PG5.16vCPU-32GBRAM	Cambiar familia PG a cualquiera de las siguientes ofertas: GP[n] => OP[m] GP[n] => OM[m]
Máquinas Virtuales Optimizadas en Procesamiento (OP).	OP1.2vCPU-4GBRAM OP2.4vCPU-8GBRAM OP3.8vCPU-16GBRAM OP4.16vCPU-32GBRAM OP5.32vCPU-64GBRAM OP6.64vCPU-128GBRAM	Cambiar familia OP a cualquiera de las siguientes ofertas: OP[n] => PG[m] OP[n] => OM[m]
Máquinas Virtuales Optimizadas en Memoria RAM (OM).	OM1.2vCPU-16GBRAM OM2.4vCPU-32GBRAM OM3.8vCPU-64GBRAM OM4.16vCPU-128GBRAM OM5.32vCPU-256GBRAM OM6.48vCPU-512GBRAM OM7.64vCPU-768GBRAM	Cambiar familia OM a cualquiera de las siguientes ofertas: OM[n] => PG[m] OM[n] => OP[m]

7.-De clic en Finalizar.




8.-Puede verificar que el cambio se realizó correctamente al acceder a las propiedades de su Máquina Virtual.


Da clic en “DETALLES”



Selecciona Hardware



Verifica el cambio



Nota: Los movimientos aquí descritos pueden inferir cargos que se verán reflejados en su factura mensual. Para más información sobre los precios y servicios disponibles, contacte a su ejecutivo de cuenta.