

Configuración de Correo Infinitum Mail con Mail en Mac OS

1.- Configuración IMAP (recomendado)


Para configurar tu cuenta de correo de **Infinitum Mail** realiza los pasos siguientes:

Paso 1. Selecciona el ícono Mail para abrir la aplicación de correo.




Si es la primera vez que abres la aplicación **Mail** ve al **Paso 2**, al Asistente para Agregar cuentas. De no ser así, realiza las indicaciones siguientes.

Da clic en el menú **Archivo – Agregar cuenta...** dentro de la aplicación **Mail**.



Paso 2. Asistente para Agregar cuentas. Selecciona la opción **Otra cuenta de Mail...** para configurar tu cuenta de **Infinitum Mail** y da clic en **Continuar**.



a) Ingresa los datos que se describen en la tabla siguiente y da clic en **Iniciar sesión**.

 **Agregar una cuenta de Correo**

Para comenzar, ingresa la siguiente información:

Nombre:

Tu nombre

Correo electrónico:

usuario@infinitummail.com

Contraseña:

••••••••

Cancelar

Atrás

Iniciar sesión

Nombre	Nombre que aparece cuando envías un correo
Dirección de correo*	usuario@infinitummail.com
Contraseña	Contraseña de correo electrónico

*Ingresa tu dirección de correo electrónico **usuario@infinitummail.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta **Infinitum Mail**. Si tu dominio es diferente a **infinitummail.com**, sustitúyelo por alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	eninfinitum.com
telmexmail.com	infinitum.com.mx
prodigy.net.mx	prodigymedia.com
prodigy movil.com	infinitumzone.net
correoinfinitum.com	correoprodigy.com
prodigywifi.com.mx	telnormail.com
servicios.telmex.com	nombre.mitmx.net

b) En la siguiente pantalla, ingresa los datos que se describen en la tablas mostradas a continuación:

Correo electrónico *	usuario@infinitummail.com
Usuario *	usuario@infinitummail.com
Contraseña	Contraseña de correo

Configuración de Correo Infinitum Mail



Se recomienda utilizar el Tipo de cuenta **IMAP**.

Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante	imap.infinitummail.com
Servidor de correo saliente	smtp.infinitummail.com

Para IMAP (Recomendado):

Correo electrónico:

Usuario:

Contraseña:

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente:

No se pudo verificar el nombre o la contraseña.

Si deseas utilizar el Tipo de cuenta POP, ingresa los datos mostrados a continuación:

Tipo de cuenta	POP
Servidor de correo entrante	pop.infinitummail.com
Servidor de correo saliente	smtp.infinitummail.com

Para POP:

Correo electrónico:

Usuario:

Contraseña:

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente:

No se pudo verificar el nombre o la contraseña.

c) Al dar clic en **Iniciar sesión, Mail** comprobará la configuración.

d) En la siguiente ventana, manten seleccionadas las aplicaciones a usar con tu cuenta de **Infinitum Mail** y da clic en **OK**.


Nota: Solo aplica para configuración **IMAP**.

Selecciona las apps que quieres usar con esta cuenta:

☒ Correo

☒ Notas

Paso 3. Verifica el funcionamiento de tu cuenta dando clic en el ícono del sobre para obtener los mensajes de correo.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!


Nota: En caso de que no puedas enviar o recibir correo, ve al **ANEXO** y verifica la configuración de tu cuenta de acuerdo al Tipo de cuenta (**IMAP/POP**) que utilizaste.

Configuración de Correo Infinitum Mail



ANEXO

Selecciona **Mail – Preferencias...** para ir a la ventana de **Cuentas**.





a) **Configuración IMAP (Recomendado):**

Verifica que estén configurados los datos como se muestra en la tabla siguiente y da clic en **Guardar**.

En el menú **Cuentas**, da clic en **Configuración de servidor** y desmarca las opciones **Administrar automáticamente la configuración de la conexión** para el Servidor de correo entrante (**IMAP**) y para el Servidor de correo saliente (**SMTP**)

Información del servidor de correo entrante (IMAP)	
Puerto	993
Selecciona la opción	Usar TLS/SSL
Autenticación	Contraseña
Información del servidor de correo saliente (SMTP)	
Puerto	465
Selecciona la opción	Usar TLS/SSL
Autenticación	Contraseña



Configuración de Correo Infinitum Mail



b) Configuración POP:

En el menú **Cuentas**, da clic en **Configuración de servidor** y desmarca las opciones **Administrar automáticamente la configuración de la conexión** para el Servidor de correo entrante (POP) y para el Servidor de correo saliente (SMTP)

Verifica que estén configurados los datos como se muestra en la tabla siguiente y da clic en **Guardar**.

Información del servidor de correo entrante (POP)	
Puerto	995
Selecciona la opción	Usar TLS/SSL
Autenticación	Contraseña
Información del servidor de correo saliente (SMTP)	
Puerto	465
Selecciona la opción	Usar TLS/SSL
Autenticación	Contraseña

