


Configuración de Infinitum Mail en Outlook 2007

Para configurar tu cuenta de **Infinitum Mail**, cuentas con las siguientes opciones:


1. Configuración IMAP
2. Configuración POP

1.- Configuración de Correo IMAP

Abre Microsoft Outlook y selecciona el Menú **Herramientas** y da clic en **Configuración de la cuenta**.



En la siguiente ventana da clic en **Nuevo**.



Configuración de Correo Infinitum Mail



En esta ventana selecciona la opción **Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales** y da clic en el botón **Siguiente**.

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración automática de la cuenta

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

Enseguida selecciona la opción **Correo electrónico de Internet** y a continuación da clic en **Siguiente**.

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Elegir servicio de correo electrónico

Correo electrónico de Internet
Conectar con su servidor POP, IMAP o HTTP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Microsoft Exchange
Conectar con Microsoft Exchange para tener acceso a su correo electrónico, calendario, contactos, faxes y correo de voz.

Otros
Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.
Servicio móvil de Outlook (Mensajería de texto).

< Atrás Siguiente > Cancelar

A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Su nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com *
Tipo de cuenta	IMAP
Servidor de correo entrante:	imap.infinitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com *
Contraseña:	Contraseña asignada para el correo electrónico.

Configuración de Correo Ininitum Mail



Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre:
Dirección de correo electrónico:

Información del servidor
Tipo de cuenta:
Servidor de correo entrante:
Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario:
Contraseña:
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)

*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Ininitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

ininitummail.com	telmexmail.com	enininitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	ininitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoininitum.com
correoprodigy.com	ininitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

Da clic en el botón **"Más Configuraciones..."**.

Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Configuración de Correo Infinitum Mail




Enseguida da clic en la pestaña **Avanzadas** y proporciona la siguiente información como se muestra:

Servidor de entrada (IMAP):	993
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL
Servidor de salida (SMTP):	465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL



Da clic en **Aceptar** y **Siguiente**, en la ventana Cuentas de correo electrónico da clic en **Finalizar**.



Configuración de Correo Infinitum Mail



Por último da clic en el botón **Enviar y recibir** para revisar los correos electrónicos.




¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

Configuración de Correo Infinitum Mail




2.- Configuración de Correo POP

Abre Microsoft Outlook y selecciona el Menú Herramientas y da clic en Configuración de la cuenta.



En la siguiente ventana da clic en Nuevo.



Configuración de Correo Infinitum Mail



En esta ventana selecciona la opción **Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales** y da clic en el botón **Siguiente**.

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Configuración automática de la cuenta

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de servicios Internet.

Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

Enseguida selecciona la opción **Correo electrónico de Internet** y a continuación da clic en **Siguiente**.

Agregar una nueva cuenta de correo electrónico

Elegir servicio de correo electrónico

Correo electrónico de Internet
Conectar con su servidor POP, IMAP o HTTP para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.

Microsoft Exchange
Conectar con Microsoft Exchange para tener acceso a su correo electrónico, calendario, contactos, faxes y correo de voz.

Otros
Conectar con un servidor del tipo mostrado a continuación.
Servicio móvil de Outlook (Mensajería de texto).

< Atrás Siguiente > Cancelar

Proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Su nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com *
Tipo de cuenta	POP3
Servidor de correo entrante:	pop.infinitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com*
Contraseña:	Contraseña asignada para el correo electrónico.

Configuración de Correo Infinitum Mail



*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta de correo y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción Recordar contraseña.

Da clic en el botón “**Más Configuraciones...**”.

Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.


Configuración de Correo Infinitum Mail




Enseguida da clic en la pestaña **Avanzadas** y proporciona la siguiente información como se muestra:

Servidor de entrada (POP3):	995
Selecciona la opción:	Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Servidor de salida (SMTP):	465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada:	SSL

Si lo deseas puedes seleccionar las opciones **Dejar una copia de los mensajes en el servidor** y posteriormente seleccionar **Quitar del servidor al eliminar de "Elementos eliminados"**.



Da clic en **Aceptar** y **Siguiente**, en la ventana Cuentas de correo electrónico da clic en **Finalizar**.



Configuración de Correo Ininitum Mail



Por último da clic en el botón **Enviar y recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Ininitum Mail!