

## Configuración de Infinitum Mail en Outlook 2011

Para configurar tu cuenta de **Infinitum Mail**, cuentas con dos opciones:


1. Configuración **IMAP**
2. Configuración **POP**

### 1.- Configuración IMAP

**Paso 1.** Abre Outlook y crear una nueva cuenta de correo electrónico.




Da clic en el menú **Outlook** y posteriormente da clic en **Preferencias**.



# Configuración de Correo Ininitum Mail



Busca y selecciona el ícono de **Cuentas** y da clic.



Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en **Cuenta de correo electrónico**.




**Paso 2. Configuración de cuenta de correo.** A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio *
Contraseña:	Contraseña asignada por el correo electrónico.
Nombre de usuario:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Tipo	IMAP
Servidor entrante:	imap.ininitummail.com

# Configuración de Correo Infinitum Mail



Selecciona la opción:	Usar SSL para conectar (recomendado)
Servidor saliente:	smtp.infinitummail.com
Selecciona la opción:	Anular puerto predeterminado y modificar el puerto a 465
Selecciona la opción:	Usar SSL para conectar (recomendado)



\*Ingresa la Dirección de correo electrónico: **usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de tu cuenta y **dominio**, es alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta por ejemplo:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

# Configuración de Correo Infinitum Mail




En la siguiente ventana selecciona la opción **Más opciones...**

Enseguida selecciona la opción **Autenticación** y elige **Usar información del servidor entrante** y da clic en **Aceptar**.


# Configuración de Correo Infinitum Mail



Cierra la ventana con la opción superior izquierda.



Por último da clic en el botón **Enviar mensajes a la bandeja de Salida y buscar nuevos elementos** para revisar los correos electrónicos.



**¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!**

# Configuración de Correo Infinitum Mail




## 2.- Configuración POP

Paso 1. Abre Outlook y crear una nueva cuenta de correo electrónico.



Da clic en el menú **Outlook** y posteriormente da clic en **Preferencias**.



Busca y selecciona el ícono de **Cuentas** y da clic.



# Configuración de Correo Infinitum Mail



Enseguida aparecerá la siguiente pantalla. Da clic en **Cuenta de correo electrónico**.



**Paso 2. Configuración de cuenta de correo.** A continuación proporciona la siguiente información como se muestra en la siguiente tabla:

Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio *
Contraseña:	Contraseña asignada por el correo electrónico.
Nombre de usuario:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Tipo	POP
Servidor entrante:	pop.infinitummail.com
Selecciona la opción:	Usar SSL para conectar (recomendado)
Servidor saliente:	smtp.infinitummail.com
Selecciona la opción:	Anular puerto predeterminado y modificar el puerto a 465
Selecciona la opción:	Usar SSL para conectar (recomendado)

# Configuración de Correo Infinitum Mail



\*Ingresa la Dirección de correo electrónico: **usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de tu cuenta adicional y **dominio**, es alguno de los disponibles que elegiste al crear tu cuenta por ejemplo:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigy movil.com	infinitumzone.net	prodigy media.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		



# Configuración de Correo Infinitum Mail



En la siguiente ventana selecciona la opción **Más opciones...**

The screenshot shows the 'Cuentas' window with the following fields and options:

- Descripción de la cuenta:** Dominio
- Información personal:**
  - Nombre completo: Telefónos de México
  - Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com
- Información del servidor:**
  - Nombre de usuario: Usuario
  - Contraseña: [oculto]
  - Servidor entrante: imap.infinitummail.com : 993
    - Anular puerto predeterminado
    - Usar SSL para conectar (recomendado)
    - Usar siempre contraseña segura
  - Servidor saliente: smtp.infinitummail.com : 465
    - Anular puerto predeterminado
    - Usar SSL para conectar (recomendado)
- Más opciones...** (highlighted with a red rectangle)
- [Información acerca de la configuración de cuentas IMAP](#)
- Avanzadas...**

Enseguida selecciona la opción **Autenticación** y elige **Usar información del servidor entrante** y da clic en **Aceptar**.


The screenshot shows the 'Autenticación' dialog box with the following options:

- Configuración de:** Ninguno
- Autenticación:**
  - Usar información del servidor entrante
  - Nombre de usuario y contraseña
- Nombre de usuario: [oculto]
- Contraseña: [oculto]
- Dominio incompleto: ejemplo.com
- [Información acerca de la configuración de IMAP](#)
- Cancelar** **Aceptar**


# Configuración de Correo Infinitum Mail



Cierra la ventana con la opción superior izquierda.



Por último da clic en el botón **Enviar mensajes a la bandeja de Salida y buscar nuevos elementos** para revisar los correos electrónicos.



**¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!**