

Configura el depósito de documentos remoto en Aspel-BANCO 5.0



Aspel-BANCO tiene la posibilidad de establecer una conexión remota a partir de un equipo Servidor y Cliente, permitiendo que el equipo cliente deposite los archivos en la misma ruta del servidor.

Consideraciones:

- ✓ En la conexión remota (**equipo cliente**), no es posible modificar la configuración del depósito de documentos.
- ✓ La conexión remota (**equipo cliente**), puede leer la actualización del servidor a partir de un reinicio del sistema Aspel.
- ✓ Para depósitos remotos se recomienda utilizar un tipo **FTP** en el servidor o una ubicación en la cual todas las conexiones remotas (**equipo cliente**) puedan acceder con permisos de lectura y escritura.

Los pasos para realizar la conexión de depósitos remotos son:

1. Configuración de servidor
2. Configuración de cliente
3. Recomendaciones de uso

A continuación, se describen los pasos a detalle:

Configuración del servidor

- a) En el equipo servidor se requiere instalar el servicio de IIS (*Internet Information Services*). Para conocer más detalles de la instalación se puede consultar el documento:

 [Instalación y configuración del IIS en los sistemas Aspel](#)

- b) Instalar o reparar el sistema de Aspel-COI con el ultimo re-instalable para crear la carpeta **DocDigs**, así se levantará la aplicación de documentos digitales en la siguiente ruta:

 **C:\inetpub\wwwroot**

También se puede consultar dicha carpeta en la configuración de IIS, ingresando a:

 *Panel de control / Herramientas administrativas / Administrador de Internet Information Services (IIS).*




Figura 1. Administrador de Internet Information Services (IIS)

2 Configuración del cliente

 El cliente no necesita instalar el servicio de IIS (*Internet Information Services*).

a) Configura la conexión remota, ingresa a:

 *Menú Movimientos / Depósito de documentos / Configuración / sección Configuración general, da clic en Establecer tipo de conexión.*

Tipo de conexión	Remoto
Nombre	* Dato Opcional
Host/ Nombre servidor	Alias o IP del servidor



Figura 2. Establecer conexión remota

- b) Da clic en **Probar conexión**, el sistema valida que la configuración sea correcta en servidor y en cliente arrojando un mensaje **Conexión exitosa** o **Intento de conexión fallida**.




Figura 3. Resultados de Probar conexión

3 Recomendaciones de uso



Función de depósitos de documentos remotos:

Es que los sistemas Aspel con conexiones remotas (**equipos cliente**) de SAE o BANCO, puedan hacer uso del depósito de documentos del servidor.

✍ No se recomienda usar depósitos remotos en un sistema como **Aspel-COI** ya que podría generar inconsistencias de información, al asociar documentos en el depósito de documentos de la conexión remota (**equipo cliente**) y al hacer la asociación en el servidor.

A continuación, se muestra un ejemplo del uso recomendado de los depósitos remotos:



Figura 4. Uso de depósito remoto

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [base de conocimientos](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#):



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).