


Configuración de Correo en BlackBerry

A continuación se proporcionan las configuraciones necesarias para la utilización del servicio de correo electrónico de **Ininitum Mail** desde el dispositivo móvil BlackBerry.


1. Para iniciar es necesario descargar la aplicación de correo llamada *LogicMail*. Para ello abre el navegador.
2. Escribe en la barra de navegación la dirección <http://logicmail.org/ota>.




3. En la página que se mostrará selecciona la última versión disponible para tu dispositivo.



4. Después selecciona **Descargar**.



5. Espera a que termine la Descarga e Instalación.




6. Al terminar abre la aplicación. Se mostrará una licencia que debes Aceptar.



Configuración de Correo en BlackBerry con IMAP

1. Después de descargar la aplicación LogicMail, Ábrela y se iniciará el asistente de configuración. Ingresa un Nombre de Cuenta, para identificar tu correo, tú nombre, tú dirección de correo de Infinitum Mail y selecciona en Tipo de Cuenta, **IMAP**. Al terminar da clic en **Próximo**.



2. Ingresa la información como se muestra, para configurar el servidor entrante.
IMAP server: **imap.infinitummail.com**
Usar conexión segura: **SSL**
Puerto: **993**
Usuario: Introduce los datos de la cuenta*
Contraseña: Escribe tu contraseña
Al terminar da clic en **Próximo**.



*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Infinitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com
telnormail.com	prodigy.net.mx	prodigymovil.com
infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx
correoinfinitum.com	correoprodigy.com	infinitum.com.mx
nombre.mitmx.net		

3. Ahora te mostrará la configuración del Servidor SMTP. Ingresa la información como se muestra:
SMTP server: **smtp.infinitummail.com**
Usar conexión segura: **SSL**
Puerto: **465**
Autenticación: **LOGIN**
Usuario: Escribe tu cuenta de correo completa
Contraseña: Escribe tu contraseña
Al terminar da clic en **Próximo**.

4. Selecciona las siguientes opciones según tus necesidades. Al terminar da clic en **Próximo**.

Te recomendamos las siguientes:

Configuración de Correo Ininitum Mail



Servidor de Correo saliente

SMTP server:
smtp.ininitummail.com

Usar conexión segura:

Puerto:
465

Autenticación:

Usuario:
usuario@dominio.com

Contraseña:

If blank, you will be prompted when connecting

Miscellaneous

Refresh on startup:

Refresh frequency:

Auto startup

Show notification icon on homescreen

5. De igual forma selecciona las opciones según tus necesidades. Te recomendamos la siguiente configuración. Al terminar da clic en **Próximo**.

Configuración de Conexión

Usar configuración por defecto

Auto

TCP Directo

MDS

WAP 2.0

Solo WiFi

Usar WiFi si disponible

6. Para terminar puedes comprobar que la configuración es correcta dando clic en el botón **Testear Configuración**.

Finalizar

7. Debe mostrarte los siguientes resultados. Al terminar da clic en **Terminar**.

Finalizar

Testeando IninitumMail (IMAP)...

Conexión Exitosa

Testeando IninitumMail (SMTP)...

Conexión Exitosa

8. Se mostrará la bandeja de entrada y comenzará la descarga de tus correos.

LogicMail - Inicio

Local Folders

- Drafts >
- Outbox >
- Sent >
- Trash >
- IninitumMail (IMAP)**


Obteniendo arbol de carpeta... (100%)...

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Ininitum Mail!

Configuración de Correo en BlackBerry con POP

A continuación se proporcionan las configuraciones necesarias para la utilización del servicio de correo electrónico de **Ininitum Mail** desde el dispositivo móvil BlackBerry.

1. Después de descargar la aplicación LogicMail, Ábrela y se iniciará el asistente de configuración. Ingresas un Nombre de Cuenta, para identificar tu correo, tú nombre, tú dirección de correo de Ininitum Mail y selecciona en Tipo de Cuenta, **POP**. Al terminar da clic en **Próximo**.



2. Ingresas la información como se muestra, para configurar el servidor entrante.
POP server: **pop.ininitummail.com**
Usar conexión segura: **SSL**
Puerto: **993**
Usuario: Introduce los datos de la cuenta*
Contraseña: Escribe tu contraseña
Al terminar da clic en **Próximo**.



*Ingresas la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Ininitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

ininitummail.com	telmexmail.com	enininitum.com
telnormail.com	prodigy.net.mx	prodigy movil.com
ininitumzone.net	prodigy media.com	prodigy wifi.com.mx
correoininitum.com	correoprodigy.com	ininitum.com.mx
nombre.mitmx.net		

3. Ahora te mostrará la configuración del Servidor SMTP. Ingresas la información como se muestra:
SMTP server: **smtp.ininitummail.com**
Usar conexión segura: **SSL**
Puerto: **465**
Autenticación: **LOGIN**
Usuario: Escribe tu cuenta de correo completa
Contraseña: Escribe tu contraseña
Al terminar da clic en **Próximo**.

4. Selecciona las siguientes opciones según tus necesidades. Al terminar da clic en **Próximo**.

Te recomendamos las siguientes:

Configuración de Correo Infinitum Mail



Servidor de Correo saliente

SMTP server:
smtp.infinitummail.com

Usar conexión segura:

Puerto:
465

Autenticación:

Usuario:
usuario@dominio.com

Contraseña:

if blank, you will be prompted when connecting

Miscellaneous

Refresh on startup:

Refresh frequency:

Auto startup

Show notification icon on homescreen

5. De igual forma selecciona las opciones según tus necesidades. Te recomendamos la siguiente configuración. Al terminar da clic en **Próximo**.

Configuración de Conexión

Usar configuración por defecto

Auto

TCP Directo

MDS

WAP 2.0

Solo WiFi

Usar WiFi si disponible

6. Para terminar puedes comprobar que la configuración es correcta dando clic en el botón **Testear Configuración**.

Finalizar

7. Debe mostrarte los siguientes resultados. Al terminar da clic en **Terminar**.

Finalizar

Testeando InfinitumMail (POP)...
Conexión Exitosa

Testeando InfinitumMail (SMTP)...
Conexión Exitosa

8. Se mostrará la bandeja de entrada y comenzará la descarga de tus correos.

LogicMail - Inicio

¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!