


Configuración de Correo en Microsoft Outlook 2003

Para configurar tu cuenta de correo de **Ininitum Mail**, cuentas con las siguientes opciones:


1. Configuración IMAP
2. Configuración POP3

1.- Configuración IMAP

Abre Microsoft Outlook y selecciona la opción **Herramientas** y da clic en **Cuentas de correo electrónico...**



En la siguiente ventana selecciona la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico** y da clic en **Siguiente**.



Enseguida selecciona la opción **IMAP** y da clic en **Siguiente**.

Configuración de Correo Infinitum Mail



Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiente > Cancelar

Ahora proporciona la siguiente información como se muestra en la tabla:

Su Nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com *
Servidor de correo entrante (IMAP):	imap.infinitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.infinitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com *
Contraseña:	Escribe la Contraseña que te fue asignada.

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (IMAP)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario		Información del servidor	
Su nombre:	<input type="text" value="Nombre de Usuario"/>	Servidor de correo entrante (IMAP):	<input type="text" value="imap.infinitummail."/>
Dirección de correo electrónico:	<input type="text" value="usuario@dominio.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP):	<input type="text" value="smtp.infinitummail."/>

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA) Más configuraciones...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Configuración de Correo Infinitem Mail




*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Infinitem Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitemmail.com	telmexmail.com	eninfinitem.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigy movil.com	infinitemzone.net	prodigy media.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitem.com
correoprodigy.com	infinitem.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

Enseguida da clic en **“Más configuraciones...”** donde aparecerá la siguiente pantalla.

Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.




Después selecciona la pestaña **Avanzadas**.


A continuación proporciona la siguiente información como se muestra:

Correo entrante (IMAP):	993
Selecciona la opción	Este servidor requiere una conexión segura (SSL)
Correo saliente (SMTP):	465
Selecciona la opción	Este servidor requiere una conexión segura (SSL)

Configuración de Correo Infinitum Mail




Da clic en **Aceptar** y **Siguiente**, en la ventana Cuentas de correo electrónico da clic en **Finalizar**.



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.

Configuración de Correo Infinitum Mail




¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Infinitum Mail!

Configuración de Correo Infinitum Mail




2.- Configuración POP3

Abre Microsoft Outlook y selecciona la opción **Herramientas** y da clic en **Cuentas de correo electrónico...**



En la siguiente ventana selecciona la opción **Agregar una nueva cuenta de correo electrónico** y da clic en **Siguiente**.



Enseguida selecciona la opción **POP3** y da clic en **Siguiente**.

Configuración de Correo Ininitum Mail



Cuentas de correo electrónico

Tipo de servidor
Puede elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.

- Servidor de Microsoft Exchange**
Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
- POP3**
Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
- IMAP**
Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- HTTP**
Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
- Tipo de servidor adicional**
Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.

< Atrás Siguiete > Cancelar

Ahora proporciona la siguiente información como se muestra en la tabla:

Su Nombre:	El nombre que aparecerá cuando se envíe un correo con esta cuenta.
Dirección de correo electrónico:	usuario@dominio.com *
Servidor de correo entrante (POP3):	pop.ininitummail.com
Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.ininitummail.com
Nombre de Usuario:	usuario@dominio.com *
Contraseña:	Escribe la Contraseña que te fue asignada.

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario	Información del servidor
Su nombre: <input type="text" value="usuario"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="pop.ininitummail.com"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="usuario@dominio.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="smtp.ininitummail.com"/>

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

< Atrás Siguiete > Cancelar

Configuración de Correo Infinitum Mail




*Ingresa la **Dirección de correo electrónico: usuario@dominio.com**, donde **usuario** es el nombre de usuario de tu cuenta Infinitum Mail y **dominio**, es alguno de los listados a continuación:

infinitummail.com	telmexmail.com	eninfinitum.com	telnormail.com	prodigy.net.mx
prodigymovil.com	infinitumzone.net	prodigymedia.com	prodigywifi.com.mx	correoinfinitum.com
correoprodigy.com	infinitum.com.mx	nombre.mitmx.net		

NOTA: Si deseas que la contraseña se guarde, selecciona la opción **Recordar contraseña**.

Enseguida da clic en **“Más configuraciones...”** donde aparecerá la siguiente pantalla.

Da clic en la pestaña **Servidor de salida** y marca la opción de **Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**.




Después selecciona la pestaña **Avanzadas**.

A continuación proporciona la siguiente información como se muestra:


Correo entrante (POP):	995
Selecciona la opción	Este servidor requiere una conexión segura (SSL)
Correo saliente (SMTP):	465
Selecciona la opción	Este servidor requiere una conexión segura (SSL)

Configuración de Correo Ininitum Mail



También selecciona **Mantener una copia de los mensajes en el servidor** y **Quitar del servidor al eliminar de “Elementos eliminados”**.


Enseguida da clic en **Aceptar** y **Siguiente**, en la ventana Cuentas de correo electrónico da clic en **Finalizar**.



Configuración de Correo Ininitum Mail



Por último da clic en el botón **Enviar y Recibir** para revisar los correos electrónicos.



¡Ahora ya puedes utilizar tu correo de Ininitum Mail!