


# CREAR UN NUEVO SERVICIO DE RED EDGE



## NUBE PÚBLICA EMPRESARIAL TELMEX

### Objetivo:

Conocer el proceso para crear un servicio adicional de red EDGE dentro de la Nube Pública Empresarial Telmex.

El servicio EDGE, es la Red Definida por Software de Telmex, donde puedes aprovisionar una red virtual de forma lógica, esta red permite realizar el despliegue de todos los recursos contratados de manera aislada y segura, con todas las funcionalidades existentes dentro de un entorno de red productivo, como son: Firewall Norte - Sur, Firewall Este - Oeste, Internet Gateway, Balanceo de Cargas, Ruteo Estático, Ruteo Dinámico BGP u OFSP, VPN IP Sec y SSL.

### IMPORTANTE:

- Únicamente el usuario administrador puede realizar el aprovisionamiento de nuevas Máquina Virtual.
- El usuario debe ejecutar este proceso toda vez que desee generar un nuevo Servicio de red EDGE.
- El idioma que presenta el portal web del servicio depende de la configuración del navegador web del usuario.

# CREAR UN NUEVO SERVICIO DE RED EDGE Nube Pública Empresarial TELMEX



## A) CREAR RED EDGE ADICIONAL

1.-Ingresar al portal de web de autoaprovisionamiento (vCloud Director).

The screenshot shows the vCloud Director interface with a top navigation bar and a main content area. The 'Centros de datos virtuales' section is visible, containing two tables. The first table, 'UDN-VDC', is highlighted with a red box and shows 2 vApps with 8 GHz CPU, 4 GB memory, and 170 GB storage. The second table, 'UDN-Analytics', shows 0 vApps with 0 MHz CPU, 0 MB memory, and 0 MB storage.

2.-Desde el menú, seleccione la opción de bibliotecas o librerías.

The screenshot shows the vCloud Director interface with a navigation menu. The 'Bibliotecas' option is highlighted with a red box. The 'Biblioteca de servicios' option is also highlighted with a red box. A blue arrow points from the 'Bibliotecas' option to the 'Biblioteca de servicios' option.

Al seleccionar la opción de Biblioteca de servicios tendrá acceso a las opciones de autoaprovisionamiento ágil que tenemos para usted.

3.-De clic en la opción de “Nuevo EDGE”.

The screenshot shows the 'Biblioteca de servicios' page with a search bar and a grid of service options. The 'Nuevo EDGE' option is highlighted with a red box and a blue arrow labeled 'Selección'. The 'Nuevo EDGE' option description is: 'Genera un entorno de red completamente nuevo dentro de su servicio.'

# CREAR UN NUEVO SERVICIO DE RED EDGE



4.-Complete la información requerida.

Llena el formulario.

i. Seleccione el VCD sobre el que desea aprovisionar su nuevo EDGE

ii. Introduzca el nombre para su servicio EDGE.

Debe contener como mínimo 2 caracteres y máximo 15 caracteres y sólo se permiten caracteres alfanuméricos.

iii. Seleccione el tamaño de su servicio EDGE:

- Compacto
- Mediano
- Grande
- X-Grande

iv. Habilite el Alta Disponibilidad de tu EDGE.

Esta opción asegura que los servicios de red proporcionados por el EDGE estén disponibles en caso de un error o incidente generado en el EDGE primario

v.- De clic en FINALIZAR y en minutos tu nodo EDGE estará lista para ser utilizado.


# CREAR UN NUEVO SERVICIO DE RED EDGE

## Nube Pública Empresarial TELMEX




## B) CONOCE SU SERVICIO DE RED EDGE

Desde el menú principal seleccione la opción de “Instancias de Edge” y de clic en el nombre de su servicio Edge




Al dar clic, podrá obtener mayor detalle de su servicio EDGE.



Puedes personalizar su servicio al dar clic en “CONFIGURAR SERVICIOS”.



Al dar clic en “CONFIGURAR SERVICIOS” podrá conocer los servicios de Red avanzados que puedes configurar desde tu servicio EDGE.



**Nota:** Los movimientos aquí descritos pueden inferir cargos que se verán reflejados en su factura mensual. Para más información sobre los precios y servicios disponibles, contacte a su ejecutivo de cuenta.